附件: DNS 设置操作指南

以Win10 为例

1.任务栏选中网络图标并点击"网络和 Internet 设置"

臣	网络 已连接				
网络 更改该	和 Interr 造,例如	ietì 将某i	殳置 连接	设置	为按济
E ^N					
飞行模	Æ				
		^	d×	聖	ф

2. 进入【网络与 Internet 设置】,点击【更改适配器选项】。

← 没置			×
命主页	状态		
直抵设置の	网络状态		
网络和 Internet	口—— 🖬 —— 🛱		
伊 状态			
12 以太网	你已连接到 Internet 如果你的流星套餐有限制,则你可以将此网络设置为按流量计费的		
命 拨号	连接,或者更改其他属性。		
% VPN	更改连接属性		
④ 数据使用量	显示可用网络		
⊕ 代理	更改网络设置		
	更改适 乱器选项 查看网络适配器并更改连接设置。		
	共事选项 根据所连接到的网络,决定要共享的内容。		
	▲ 网络疑难解答 诊断并解决网络问题。		
	查看网络属性		

3. 进入网络连接对话框,点击【以太网】。



4. 进入以太网状态,点击【属性】。

注按					
IPv4 连接:	Inte	rnet			
IPv6 连接:	无网络访问	无网络访问权限			
媒体状态:	E	启用			
持续时间:	01:2	1:38			
速度:	1.0 G	bps			
活动	egi — 💱 — e	接收			
活动	已发送————————————————————————————————————	接收 ,271			

5、双击【internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)】。



6. 勾选【自动获得 DNS 服务器地址】或勾选【使用下面的 DNS 服务器地址】输入 10.100.1.8,点击【确定】完成。

常规	备用配置					
如果阿络系统	网络支持此功能,则可以获明 充管理员处获得适当的 IP 设	取自动指派的 2置。	IP 设置	置。 否[则,你需	要从网
۲	自动获得 IP 地址(O)					
0	使用下面的 IP 地址(S):					
IP	地址(1):		(43) (43)	4		
子	网掩码(U):		1			
默	认网关(D):					
	自动获得 DNS 服务器地址	(B)				
.0	使用下面的 DNS 服务器地	址(E):				
↑首	选 DNS 服务器(P):		-42	4		
备	用 DNS 服务器(A):			+)(+	
	退出时验证设置(L)				高	趿(V)